

LVM Grundkonfiguration

Im folgenden Artikel wird die grundlegende Konfiguration von LVs erläutert. Das verwendete System ist ein Ubuntu Server 10.4 mit dem Kernel 2.6.32-24 und der LVM-Version 2.02.54(1) (2009-10-26). Es wird das Anlegen der Partitionen, der Physical Volumes (PVs), einer Volume Group (VG) und den darauf aufsetzenden Logical Volumes (LVs) an einem Beispiel erklärt.

Anlegen der Partitionen

Zu Beginn werden die Partitionen für die PVs angelegt. Folgende Dinge müssen dabei beachtet werden:

- Partition Alignment
 - Anzeige umstellen auf Sektoren (Switch „-u“)
 - DOS-compatible Mode ausschalten (Switch „-c“)
- Für späteres LVM-Management
 - System ID der Partition auf „8e“ ändern (Switch „-t“ bei fdisk)

Nach den Änderungen sieht die Partitionstabelle wie folgt aus:

```
root@ubuntu:/home/tktest# fdisk -lu
```

```
Disk /dev/sda: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders, total 10485760 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00051afd
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	*	2048	9920511	4959232	83	Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.						
/dev/sda2		9922558	10483711	280577	5	Extended
Partition 2 does not end on cylinder boundary.						
/dev/sda5		9922560	10483711	280576	82	Linux swap / Solaris

```
Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
22 heads, 16 sectors/track, 11915 cylinders, total 4194304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x1673663d
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		2048	4194303	2096128	8e	Linux LVM

```
Disk /dev/sdc: 2147 MB, 2147483648 bytes
22 heads, 16 sectors/track, 11915 cylinders, total 4194304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xbd277faf
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdc1		2048	4194303	2096128	8e	Linux LVM

Erstellung von PVs

PVs beinhalten auch immer Metadaten für die Verwaltung der Volumes (s.a. Artikel zu [LVM Grundlagen](#)). Standardmäßig werden für die Metadaten 255 Sektoren (à 512 Byte) angelegt. Eine zu kleine Metadaten-Area kann unter anderem dazuführen, dass z.B. keine Snapshots mehr erzeugt werden können: [LVM VG vgroup metadata too large for circular buffer beheben](#). Daher kann es durchaus sinnvoll sein, dass eine größere Metadaten-Area konfiguriert wird. Will man eine Vergrößerung der Metadaten-Area, so fügt man dem Kommando „pvcreate“ den Parameter „--metadatasize“ und anschließend die gewünschte Größe bei: --metadatasize

Anschließend werden die Partitionen als PV initialisiert.

```
root@ubuntu:~# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
root@ubuntu:~# pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
```

Die Befehle „pvs“ und „pvdisplay“ bieten dabei zahlreiche Möglichkeiten sich den aktuellen Status der PVs anzeigen zu lassen.

```
root@ubuntu:~# pvs
PV          VG      Fmt  Attr PSize PFree
/dev/sdb1   VG      lvm2  --   2.00g 2.00g
/dev/sdc1   VG      lvm2  --   2.00g 2.00g
```

Anlegen einer VG

Die zuvor angelegten PVs werden nun zu einer VG zusammengefasst.

```
root@ubuntu:~# vgcreate vg00 /dev/sdb1 /dev/sdc1
Volume group "vg00" successfully created
```

Der Befehl „pvdisplay“ zeigt nun auch, dass eine VG mit den PVs angelegt wurde:

```

root@ubuntu:~# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdb1
VG Name           vg00
PV Size           2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          511
Free PE           511
Allocated PE      0
PV UUID           fl9ipM-bhhQ-V46G-2iH3-R3yZ-9DsN-JbRmY9

--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdc1
VG Name           vg00
PV Size           2.00 GiB / not usable 3.00 MiB
Allocatable       yes
PE Size           4.00 MiB
Total PE          511
Free PE           511
Allocated PE      0
PV UUID           dliY5L-ac3F-W5Sz-zyaE-uaT3-f66r-I3831o

```

vgdisplay zeigt außerdem die Informationen zur VG an:

```

root@ubuntu:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name           vg00
System ID
Format            lvm2
Metadata Areas    2
Metadata Sequence No 1
VG Access         read/write
VG Status         resizable
MAX LV            0
Cur LV           0
Open LV           0
Max PV            0
Cur PV           2
Act PV            2
VG Size           3.99 GiB
PE Size           4.00 MiB
Total PE          1022
Alloc PE / Size   0 / 0
Free PE / Size    1022 / 3.99 GiB
VG UUID           YTEj9f-9LCT-EOP5-JBEA-YHSz-c0R1-TMzVmy

```

Hier fällt auf, dass die PE Größe 4.00 MiB beträgt. Seit dem lvm2-Format ist die Anzahl der PEs nicht mehr beschränkt, laut Man-Page von vgcreate kann eine hohe Anzahl von PEs aber die Tools verlangsamen. Auf die I/O-Performanz der Logical Volumes wirkt sich die Anzahl der PEs aber nicht aus! Will man die PE-Größe ändern, so fügt man bei „vgcreate“ den Parameter

-s, --physicalextentsize PhysicalExtentSize

hinzu.

Anlegen von LVs

From:
<https://www.cooltux.net/> - TuxNet DokuWiki

Permanent link:
https://www.cooltux.net/doku.php?id=it-wiki:linux:lvm_index:lvm-grundkonfiguration&rev=1676017488

Last update: 2023/02/10 08:24

